

『七福神』 Ver5.0 以降においてご利用いただく場合、用紙によって下記設定が必要になります。

ご使用のプリンタドライバをインストールした後に、行ってください。

● 連続紙を、お使いの場合（ドットプリンタご利用の場合）

① 専用伝票用紙の設定 : 起動

『七福神』の専用伝票（納品・請求書・車点検ハガキ）の連続紙は、特殊サイズとなっておりますので、用紙サイズを新しく追加していただく必要があります。


「スタート」→「コントロールパネル」→「デバイスとプリンタ」を開きます。（OSが 10/8 又は 7 の場合 下記画面）

いずれかのプリンタを選択した状態にすると、「プリントサーバープロパティ」の項目が表示されます。

「プリントサーバープロパティ」を起動してください。




OSが Vista/XP の場合は、「ファイル」内→「サーバーのプロパティ」を起動します。（下記画面）



②用紙サイズの設定・登録

「プリントサーバーのプロパティ」が表示されたら、『七福神』で使用する専用用紙を追加します。



- 1) 「新しい用紙を作成する」(C)にチェックマークを付けます。
- 2) 用紙名 (N) をつけます。
『七福神』用と分かりやすい名前を付けてください。
- 3) 用紙サイズを設定します。
必要用紙の種類は、次ページに明記しておりますので、参照してください。1種類用の紙サイズの設定が終了したら、「用紙の保存」ボタンをクリックして情報を保存します。
- 4) 必要種類の設定が保存できたら、「OK」ボタンをクリックし、設定を終了します。

③ 設定が必要な用紙サイズ

1) 見積・作業指示・売上傳票 共通 専用伝票 (連続紙)

用紙名(N): 七福神 売上傳票15x11 インチ

用紙の説明 (単位)

単位: メートル法(M) ヤードポンド法(E)

用紙サイズ: 余白:

| | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 幅(W): | 38.10 | 左(L): | 0.00cm | 上(T): | 0.00cm |
| 高さ(H): | 27.93 | 右(R): | 0.00cm | 下(B): | 0.00cm |

2) 合計請求書 専用伝票 (連続紙)

用紙名(N): 七福神合計請求書

用紙の説明 (単位)

単位: メートル法(M) ヤードポンド法(E)

用紙サイズ: 余白:

| | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 幅(W): | 38.10cm | 左(L): | 0.00cm | 上(T): | 0.00cm |
| 高さ(H): | 22.86cm | 右(R): | 0.00cm | 下(B): | 0.00cm |

3) 車点検案内ハガキ 専用ハガキ (連続紙)

用紙名(N): 七福神車検ハガキ

用紙の説明 (単位)

単位: メートル法(M) ヤードポンド法(E)

用紙サイズ: 余白:

| | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 幅(W): | 22.80cm | 左(L): | 0.00cm | 上(T): | 0.00cm |
| 高さ(H): | 28.80cm | 右(R): | 0.00cm | 下(B): | 0.00cm |

4) 2連タックシール 市販商品 (連続紙)

用紙名(N): 七福神タックシール

用紙の説明 (単位)

単位: メートル法(M) ヤードポンド法(E)


用紙サイズ: 余白:

| | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 幅(W): | 20.30cm | 左(L): | 0.00cm | 上(T): | 0.00cm |
| 高さ(H): | 25.40cm | 右(R): | 0.00cm | 下(B): | 0.00cm |


④ 『七福神』 内の用紙設定

- 1) 『七福神』を起動します。メニュー内の「環境設定」→「印刷オプション設定」を表示させます。

「用紙種類」は、「連続紙」を設定します。(下記画面)



- 2) 使用プリンタと各用紙を設定します。(下記画面)




専用伝票の対応に合わせて設定します。

「保存」ボタンをクリックして、情報を保存します。


実際に印刷して、内容をご確認ください。

● 単票紙をお使いになる場合（ページプリンタ、インクジェット等）

- 1) 単票紙は、A4サイズにのみ対応しています。
連続紙のような用紙サイズの追加は必要ありません。
「用紙種類」は、「単票紙」を設定します。（下記画面）



- 2) 使用プリンタと伝票見出しを設定します。（下記画面）



最大3種類（原本、控え1、2）の見出しはお客様が設定できます。
「保存」ボタンをクリックして、情報を保存します。

実際に印刷して、内容をご確認ください。